

Impostazioni ed effetti del riavvio del prodotto AntiVir 10 stand-alone & gestito tramite SMC

Impostazioni di riavvio (sinistra) e di aggiornamento del prodotto (destra, 2° riga)	Visualizzazione della finestra di dialogo dell'aggiornamento del prodotto sul client				Riavvio necessario dopo l'aggiornamento	Riavvio automatico
	Scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti non appena disponibili		Installare gli aggiornamenti del prodotto solo dopo successivo riavvio del sistema			
	Estesa (default)	Invisibile	Estesa (default)	Invisibile		
Riavvio del sistema dopo 300* secondi (con conto alla rovescia, nessuna possibilità di interruzione)	Si	No	Si	Si	Si	Si** , il riavvio del sistema viene forzato dopo 300* secondi. Tempo ridotto per salvare le modifiche.
Visualizzazione del messaggio di avviso per il riavvio ogni 120* secondi	Si	No	Si	Si	Si	No , il riavvio del sistema può essere ritardato di 120* secondi cliccando su "Più tardi". Cliccando su „Si“ il sistema viene riavviato
Richiesta di esecuzione di riavvio del sistema	Si	No	Si	Si	Si	No , viene visualizzata una sola volta una finestra di dialogo sul riavvio all'interno della quale è possibile cliccare su "Si" o "No". Non vengono visualizzate altre richieste di riavvio!
Riavvio del sistema senza richiesta	Si	No	Si	Si	Si	Si** , il sistema viene riavviato immediatamente (non è più possibile salvare le modifiche!)

* È possibile modificare autonomamente i valori (valori di default)

**** SI PREGA DI CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI DI RIAVVIO DELLA PROPRIA CONFIGURAZIONE DI ANTIVIR PROFESSIONAL PRIMA DI EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO A SP2 PER AV10 PER EVITARE UNA PROCEDURA DI RIAVVIO ACCIDENTALE!**

Impostazioni ed effetti di default.